

## Einrichten des Mailkontos in Outlook

1. Fügen Sie in Outlook ein neues E-Mail-Konto hinzu und wählen Sie für die Art des Kontos "Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren" aus.

Konto automatisch einrichte Verbindung mit anderen Serv	en vertypen herstellen.	×
E-Mail-Konto		
Ihr Name:	Paintials Unite Mala ar	
E-Mail-Agresse:		
Kennwo <u>t</u> :	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwort erne <u>u</u> t eingeben: [	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.	
<u>T</u> extaachrichten (SMS)		
Servereinstellungen oder	zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren	

2. Wählen Sie als Dienst "Internet-E-Mail"

es Konto hinzufügen	
Dienst auswählen	Ť
Internet-E-Mail Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Ma	al-Nachrichten zu senden und zu empfangen.
Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender,	, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.
Textnachrichten (SMS)	

3. Füllen Sie das Formular wie folgt aus:

Ihr Name: der gewünschte Anzeigename (z.B. Vor- und Nachnamen) E-Mail-Adresse: die vollständige E-Mail-Adresse

Kontotyp: Wir empfehlen hier "IMAP" zu wählen, unterstützt wird sowohl IMAP als auch POP3. Posteingangsserver: mail.perotech.ch Postausgangsserver: mail.perotech.ch

Benutzername: die vollständige E-Mail-Adresse Kennwort: das Kennwort wie Sie von uns erhalten haben







eMail: roth@perotech.ch Internet: www.perotech.ch



Wählen Sie anschliessend "weitere Einstellungen"

Internet-E-Mail-Einstellu Alle Einstellungen auf die	<b>ingen</b> eser Seite sind nötig, damit Ihr Kor	nto richtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	Paul Test	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller
E- <u>M</u> ail-Adresse:	paul.test@perotech.ch	Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Serverinformationen	·	
Kontotyp:	IMAP 👻	Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver:	mail.perotech.ch	Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen
Postausgangsserver (SMTP):	mail.perotech.ch	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	paul.test@perotech.ch	
Kennwort:	*****	
	Kennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	sicherten Kennwortauthentifizierur	ng

Wählen Sie "Postausgangsserver" und aktivieren Sie die Option "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung"

Allgemein	Gesendete Elemente		Gelöschte Elemente	
Postausgangsse	erver	Verbindung	Erweitert	
)er <u>P</u> ostausgangss	erver (SMTP) erf	fordert Authentifizieru	ng	
Gleiche Einstellu	ngen wie für Pos	steingangsserver verw	venden	
🔿 <u>A</u> nmelden mit				
Benutzername:				
Kennwort:				

Grundsätzlich würde das so erfasste Mailkonto jetzt funktionieren. Wir empfehlen allerdings, die Mails und Kontodaten für die Übertragung zu verschlüsseln. Wählen Sie dazu das Register "Erweitert" und wählen Sie als Verschlüsselungstyp sowohl beim Posteingangs- als auch beim Postausgangsserver "TLS". Zudem empfehlen wir (obschon es nicht zwingend notwendig ist) den Port beim Postausgangsserver von 25 auf 587



Gewerbestrasse 12a CH 8132 Egg Tel. 01 994 76 06 Fax 01 994 76 05



zu ändern. Dies reduziert Probleme beim Senden von E-Mail weil häufig Internetprovider den Port 25 blocken um Spam-Mail zu verhindern.

Postausgangsserver Verbindung Erweitert   erveranschlussnummern Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden   Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstvo: ITLS ITLS   Postausgangsserver (SMTP): 587 ITLS   Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstvo: ITLS ITLS   Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstvo: ITLS ITLS   Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstvo: ITLS ITLS   Stammordnerpfad: Item Stammordnerpfad: Item Stammordnerpfad:	Allgemein	Gesendete Elemente		Gelöschte Elemente
erveranschlussnummern Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyn: Postausgangsserver (SMTP): 587 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: ervertimeout Kurz Kurz Lang 1 Minute rdner Stammordnerpfad:	Postausgangsserver Verbindung			Erweitert
Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyn: Postausgangsserver (SMTP): 587 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: ervertimeout Kurz // Lang 1 Minute rdner Stammordnerpfad:	erveranschlussnumme	ern		
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstvp: Postausgangsserver (SMTP): 587 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: ervertimeout Kurz Lang 1 Minute rdner Stammordnerpfad:	Posteingangsserver	(IMAP): 143	Standard verwe	nden
verschlüsselten Verbindungstyp: Postausgangsserver (SMTP): 587 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: ervertimeout Kurz // Lang 1 Minute rdner Stammordnerpfad:	Verwenden Sie d	en folgenden		
Postausgangsserver (SMTP): 587 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: ervertimeout Kurz Lang 1 Minute rdner Stammordnerpfad:	verschlüsselten V	erbindungstvn:	ILS	
Verwenden Sie den folgenden yerschlüsselten Verbindungstyp: ervertimeout Kurz // Lang 1 Minute rdner Stammordnerpfad:	Postausgangsserver	(SMTP): 587		
Kurz "J Lang 1 Minute rdner Stamm <u>o</u> rdnerpfad:	Verwenden Sie d <u>v</u> erschlüsselten V	en folgenden /erbindungstyp:	ΠS	
Kurz J Lang 1 Minute rdner Stamm <u>o</u> rdnerpfad:	ervertimeout			
rdnerStamm <u>o</u> rdnerpfad:	Kurz 🗐	Lang 1 Minu	te	
Stammordnerpfad:	rdner	0.2752		
Staning and prod.	Stammordnerofad:			
				01/ 111



Gewerbestrasse 12a CH 8132 Egg Tel. 01 994 76 06 Fax 01 994 76 05

eMail: roth@perotech.ch Internet: www.perotech.ch